

✚ 第一步：點選『控制台->郵件(32 位元)』



✚ 第二步：點選『電子郵件帳戶』



✚ 第三步：點選『電子郵件->新增(N)』



- 第四步：點選『電子郵件帳戶(E)』後按下一步(N)。

新增帳戶

選擇服務

電子郵件帳戶(E)
連線至網際網路服務提供者 (ISP) 或您的公司所提供的電子郵件帳戶。

其他(O)
連線至下列顯示的伺服器類型。

Fax Mail Transport

< 上一步(B) 下一步(N) > 取消

- 第五步：點選『手動設定或其他伺服器類型(M)』後按下一步(N)。

新增帳戶

自動帳戶設定
手動設定帳戶或連線至其他伺服器類型。

電子郵件帳戶(A)

您的名稱(N):
範例: 成凱倫

電子郵件地址(E):
範例: ellen@contoso.com

密碼(P):

重新鍵入密碼(T):
鍵入網際網路服務提供者給您的密碼。

手動設定或其他伺服器類型(M)

< 上一步(B) 下一步(N) > 取消

- 第六步：點選『POP 或 IMAP(P)』後按下一步(N)。



第七步：請依序輸入以下資料

- 1、 您的名稱：可以隨意命名(英文、數字、中文都可)。
- 2、 電子郵件地址：當初申請之帳戶，abcd@mail.post.gov.tw。
- 3、 內送郵件伺服器：pop3.post.gov.tw。
- 4、 外寄郵件伺服器：smtp.post.gov.tw。
- 5、 使用者名稱：電子郵件帳號(僅郵件地址@之前係為帳號)，例如此處的abcd。
- 6、 密碼：電子郵件帳號之密碼(非SSO之密碼)。
- 7、 點選『其他設定(M)』後按下一步(N)。

新增帳戶

POP 和 IMAP 帳戶設定
輸入帳戶的郵件伺服器設定。

使用者資訊

您的名稱(Y): 626000吳明輝

電子郵件地址(E): waspingwu@mail.post.gov.tw

伺服器資訊

帳戶類型(A): POP3

內送郵件伺服器(I): pop3.post.gov.tw

外寄郵件伺服器 (SMTP)(O): smtp.post.gov.tw

登入資訊

使用者名稱(U): waspingwu

密碼(P): *****

記住密碼(R)

需要使用安全密碼驗證 (SPA) 登入(Q)

測試帳戶設定

我們建議您測試帳戶，以確保輸入正確。

測試帳戶設定(T)...

按 [下一步] 時自動測試帳戶設定(S)

傳送新郵件到:

新增 Outlook 資料檔(W)

現有 Outlook 資料檔(X)

瀏覽(S)

其他設定(M)...

< 上一步(B) 下一步(N) > 取消

- ✚ 第八步：點選『外寄伺服器』後勾選『我的外寄伺服器 (SMTP) 需要驗證→使用與內送郵件伺服器相同設定』後按下確定即可。

網際網路郵件設定

一般 外寄伺服器 連線 進階

我的外寄伺服器 (SMTP) 需要驗證(O)

使用與內送郵件伺服器相同的設定(U)

使用下列登入(L)

使用者名稱(N):

密碼(P):


記住密碼(R)

需要安全密碼驗證 (SPA)(Q)

在傳送郵件前登入內送郵件伺服器(I)

確定 取消

- ✚ 第九步：點選『進階』，若欲留下郵件副本於伺服器上則勾選『在伺服器上保留一份郵件副本』，否則將勾選取消，如此信箱較不易塞滿而造成電子郵件無法收信，最後按下確定離開。



- 第十步：點選『下一步』即可完成設定，請至所有程式開啟 Outlook 2016，第一次可能會花較久時間。