




第一步：點選『控制台->郵件(32 位元)』



第二步：點選『電子郵件帳戶』



第三步：點選『電子郵件->新增(N)』



第四步：點選『電子郵件帳戶(E)』後按下一步(N)。



第五步：點選『手動設定伺服器設定或其他伺服器類型(M)』後按下一步(N)。

新增帳戶

自動帳戶設定
連線至其他伺服器類型。

電子郵件帳戶(A)

您的名稱(N):
範例: 成凱倫

電子郵件地址(E):
範例: ellen@contoso.com

密碼(P):
重新鍵入密碼(R):
鍵入網際網路服務提供者給您的密碼。

簡訊 (SMS)(X)

手動設定伺服器設定或其他伺服器類型(M)

< 上一步(B) 下一步(N) > 取消

第六步：點選『網際網路電子郵件(I)』後按下一步(N)。

新增帳戶

選擇服務

網際網路電子郵件(I)
連線至 POP 或 IMAP 伺服器，以傳送及接收電子郵件訊息。

Microsoft Exchange 或相容服務(M)
連線並存取電子郵件、行事曆、連絡人、傳真和語音信箱。

簡訊 (SMS)(X)
連線至行動裝置訊息服務。

其他(O)
連線至下列顯示的伺服器類型。
Fax Mail Transport

< 上一步(B) 下一步(N) > 取消

第七步：請依序輸入以下資料

1. 您的名稱：可以隨意命名(英文、數字、中文都可)。
2. 電子郵件地址：當初申請之帳戶，abcd@mail.post.gov.tw。
3. 內送郵件伺服器：pop3.post.gov.tw。
4. 外寄郵件伺服器：smtp.post.gov.tw。
5. 使用者名稱：電子郵件帳號(僅郵件地址@之前係為帳號)，例如此處的 abcd。
6. 密碼：電子郵件帳號之密碼(非 SSO 之密碼)。
7. 點選『其他設定(M)』後按下一步(N)。

新增帳戶

網際網路郵件設定
您的電子郵件帳戶需要這些設定才能生效。

使用者資訊

您的名稱(N): XXXX

電子郵件地址(E): abcd@mail.post.gov.tw

伺服器資訊

帳戶類型(A): POP3

內送郵件伺服器(I): pop3.post.gov.tw

外寄郵件伺服器 (SMTP)(O): smtp.post.gov.tw

登入資訊

使用者名稱(U): abcd

密碼(P): *****

記住密碼(R)

需要使用安全密碼驗證 (SPA) 登入(O)

測試帳戶設定

在填入本視窗資訊後，建議您按下面的按鈕以測試您的帳戶。(網路必須連線)

測試帳戶設定(T)...

按 [下一步] 按鈕測試帳戶設定(S)

傳送新郵件到:

新增 Outlook 資料檔(W)

現有 Outlook 資料檔(X)

瀏覽(S)

其他設定(M)...

< 上一步(B) 下一步(N) > 取消

第八步：點選『外寄伺服器』後勾選『我的外寄伺服器(SMTP)需要驗證->使用與內送郵件伺服器相同設定』後按下確定即可。

網際網路郵件設定

一般 外寄伺服器 連線 進階

我的外寄伺服器 (SMTP) 需要驗證(O)

使用與內送郵件伺服器相同的設定(W)

使用下列登入(L)

使用者名稱(U):

密碼(P):


記住密碼(R)

需要安全密碼驗證 (SPA)(O)

在傳送郵件前登入內送郵件伺服器(I)

確定 取消

第九步：點選『進階』，若欲留下郵件副本於伺服器上則勾選『在伺服器上保留一份郵件副本』，否則將勾選取消，如此信箱較不易塞滿而造成電子郵件無法收信，最後按下確定離開。



第十步：點選『下一步』即可完成設定，請至所有程式開啟 Outlook 2010，第一次可能會花較久時間。